

Controller: Eumex 5520PC  
Betriebssystem: Windows Vista x64 Edition (64 Bit)  
Version: 03.11.07  
Build: 07.08.15

## Hinweise zur Installation von Eumex 5520PC in Microsoft Windows Vista x64 Edition

**Hinweis:** Falls Sie die Eumex 5520PC bereits unter Windows x64 Edition installiert haben, genügt der Aufruf des Programms SETUP.EXE.  
Wenn Sie eine komplette Neuinstallation durchführen, folgen Sie bitte der nachstehenden Beschreibung.

Für den Einsatz unter Microsoft Windows Vista x64 Edition werden speziell entwickelte Treiber für das "Win64 Driver Model" (WDM) mitgeliefert. Der echte 64-Bit-Gerätetreiber bietet volle Unterstützung für alle Leistungsmerkmale von Microsoft Windows Vista x64 Edition. Als Anwendungsschnittstelle wird COMMON-ISDN-API 2.0 zur Verfügung gestellt.

### Inhalt:

1. Anschluss von Eumex 5520PC und anderer Geräte mit CAPI-Treiber an einem Computer
2. Installation der Treibersoftware in Windows Vista x64 Edition
3. Deinstallation der Treibersoftware in Windows Vista x64 Edition
4. Neue Informationen und Treiber für Eumex 400

### 1. Anschluss von Eumex 5520PC und anderer Geräte mit CAPI-Treiber an einem Computer

Bitte beachten Sie, dass Sie nur einen CAPI-Treiber auf Ihrem Computer installieren können. Wenn Sie auf Ihrem PC bereits andere ISDN-Adapter mit CAPI installiert haben, müssen Sie diese zuerst deinstallieren, bevor Sie den CAPI-Treiber der Eumex 5520PC installieren können.

### 2. Installation der Treibersoftware in Windows Vista x64 Edition

**Hinweis:** Zur Installation der Treibersoftware in Windows Vista x64 Edition müssen Sie über Administrator-Rechte verfügen!

1. Nehmen Sie das USB-Kabel zur Hand und stecken Sie den flachen Serie-A-Stecker in die USB-Buchse Ihres Computers. Stecken Sie dann den quadratischen Serie-B-Stecker in die USB-Buchse der Eumex 5520PC.
2. Schließen Sie die Eumex 5520PC an die Stromversorgung an. Der Plug&Play-Mechanismus von Windows Vista erkennt die Eumex 5520PC automatisch.
3. Windows Vista meldet, dass Treibersoftware für ein "USB ISDN Device" installiert werden muss. Wählen Sie die Einstellung "Treibersoftware suchen und installieren (empfohlen)".
4. Im nächsten Dialog werden Sie von der Benutzerkontensteuerung gefragt, ob Sie Ihre Zustimmung zur Installation eines Gerätetreibers geben möchten. Klicken Sie auf "Fortsetzen".

